

Globale Mail-Signatur

Souvera Central verwaltet **eine** zentrale Mail-Signatur für alle Postfächer. Du pflegst die Signatur an einer einzigen Stelle – sie gilt dann sowohl im Webmail als auch (optional) für alle anderen Mailprogramme.

[SCREENSHOT] Einstellungen → Abschnitt „Mail-Signatur“ mit aktiviertem Schalter, Textfeld, Platzhalter-Chips, Live-Vorschau und der Option „Serverseitig erzwingen“.

Signatur aktivieren und schreiben

1. Öffne **Einstellungen** und blättere zum Abschnitt **Mail-Signatur**.
2. Aktiviere **„Globale Mail-Signatur aktivieren“**.
3. Schreibe die Signatur in das Textfeld. Du kannst HTML verwenden (z. B. Fettdruck, Links).

Platzhalter

Über die Chips fügst du Platzhalter ein, die pro Absender automatisch ersetzt werden:

- `%first_name%` / `%last_name%` – Vor- und Nachname
- `%name%` – vollständiger Anzeigename
- `%email%` – Mailadresse
- `%domain%` – Domain

Die **Live-Vorschau** zeigt sofort, wie die Signatur mit Beispieldaten aussieht.

Wo gilt die Signatur?

- **„Serverseitig erzwingen“ AUS:** Nur das Webmail (Souvera Mail) hängt die Signatur personalisiert an. Andere Programme (Thunderbird, Outlook, Handy) erhalten sie nicht.
- **„Serverseitig erzwingen“ AN:** Der Mailserver hängt die Signatur an *alle* ausgehenden Nachrichten an – unabhängig vom verwendeten Programm. Souvera Central rollt die Signatur dazu automatisch auf dem Mailserver aus.

Statusanzeige: Nach dem Speichern erscheint eine kurze Rückmeldung, ob die serverseitige Signatur erfolgreich ausgerollt wurde. Läuft auf dem Mailserver bereits ein

anderes Verarbeitungs-Script, weist die Meldung darauf hin, dass die Signatur dort manuell eingebunden werden muss.

[SCREENSHOT] Statuszeile „Signatur auf dem Mailserver ausgerollt und für alle Programme aktiv“ unter dem Signatur-Editor.

Revision #1

Created 16 July 2026 11:07:33 by Philip Grassegger

Updated 16 July 2026 11:07:33 by Philip Grassegger